### Bachitze und Backzeit

Sämtliche Angaben können nur als Anhaltspunkte bienen und sind auf Grund eigener Erfahrungen gegebenenfalls abzuändern.

Für bas gute Gelingen eines Gebäckes ist neben ber richtigen Teigbereitung auch bas richtige Backen im Herd Voraussehung. Nach der Urt des Gebäckes richtet sich die Backhike und die Backzeit. In der Hausbäckerei unterscheiden wir folgende vier Backliken:

Leichte Sige	•	•	•	•			125-150° C
Schwache Mittelhike		٠	•			•	150-175° C
Gute Mittelhite .	٠			•			175-200° C
Starke Hiche							200-225° C

Die verschiedenen Bachitzen ergeben sich aus der verschieden starken Veheizung des werbes und sind bei allen Energiearten (Rohle, Gas, Elektrizität) zu erzielen.

Die richtige Einstellung der Backsitze wird beim Kohleherd im allgemeinen auf eigenen Erfahrungen beruhen. Bei Elektro- und Gasherden wird die Regulierung der Hitze wie folgt erreicht:

· Bachihe:	Shaltung im Eleftroherd:	Flammenstellung im Gasherd:
Leichte Hitz	¥2-91	perigroß
Schwache Mittelhike .	¥ 3 - D 1*)	eindrittel groß
Gute Mittelhitze	¥3 - D2	einhalb groß
Starke Hige	¥3 - D3	zweidrittel groß

Während der Kohleherd beim Einsehen des Gebäckes gut vorgeheizt sein muß, da das Alnheizen zu lange dauert, haben Elektro- und Gasherd den Vorzug, daß man eine Alnzahl von Sebäcken auch in den nicht vorgeheizten Herd stellen kann. Das Einschieben in den kalten Herd ist vor allem bei Hochgebäcken, wie Napf-, Topf-, Königskuchen usw., zu empfehlen. Flach-, Klein- und kollenähnliche Gebäcke werden zweckmäßig im vorge- heizten Herd gebacken, damit sie nicht austrochnen.

Bevor man ein Gebäck aus dem Ofen nimmt, macht man die Sarprobe, d. h. man sticht mit einem Hölzchen in die Mitte des Ruchens. Bleiben keine feuchten Krumen mehr daran haften, so ist das Gebäck gar.



Die richtige Teigbereitung und das Backen im Hause.

Dr. August Oetker



### Die richtige Teigbereitung

ift bei der Hausbäckerei ebenfo wichtig wie das Backen selbst.

Aus diesem Grunde geht seit Jahrzehnten das alls gemeine Bestreben dahin, die Teigbereitung möglichst einfach zu gestalten.

Die wichtigsten Teigarten sind:

- 1. Rührteig
- 2. Anetteig
- 3. Biskuitteig
- 4. Brandteig

Für diese Teigarten hat die Versuchsküche der Firma Dr. Detker in vieljähriger Zusammenarbeit mit den Hausfrauen grundlegende Vorschriften ausgearbeitet, nach denen fast alle Gebäcke mit größter Sicherheit hersgestellt werden können.

Auf den folgenden Seiten wird in Wort und Bild die Bereitung dieser Teigarten gezeigt.

Weitere Rezeptvorschriften finden Sie in den bekannten Oetker-Rezeptblättern "Zeitgemäße Rezepte" (kostenlose Verteilung) und im Or. Oetker Schulkochbuch (224 Seiten Text, 20 teils fardige Vildtafeln, Preis 50 Pfg.). Man erhält das Buch in den Lebensmittelgeschäften und Buchhandlungen ober gegen Einsendung des Vetrages in Vriefmarken von

### Dr. August Detker, Bielefeld



# Rührteig



#### Die im Rezept angegebenen Zutaten, wie:

Butter (Margarine, Schweines ober Butterschmal3),

Buder,

Dr. Detfer Banillinguder,

Gier,

Gewürze

(Or. Oetter Aromen, Nelfen, Zimt, geriebene Schofolabe usw.),

Weizenmehl

(ebenso Dr. Detter "Gustin", Rafao, Dr. Detfer Pubbingpulver oder Goßenpulver),

Dr. Detfer Badpulver "Badin",

Milch,

Früchte

(Korinthen, Rosinen, Hafelnufterne, Mandeln, Orangeat, Zitronat-Gutfade usw.)

werden in der angegebenen Reihenfolge und in der vorgeschriebenen Menge bereitgestellt.

#### Notwendige Vorarbeiten

1 Mehl und "Badin" werden gemischt.

Ist außerdem "Gustin" oder Kakao vorgeschrieben, so wird es mit dem Mehl gemischt. (Ausnahme: Marmorkuchen.) Dubbingpulver und Soßenpulver werden mit etwas Milch glatt gerührt und so zum Teig gegeben.





2 Mehl und "Badin" werden gefiebt.

Das Sieben lodert bas Mehl auf und verteilt bas "Zadin" gleichmäßig im Mehl. Das Gebäck wird badurch bester und gleichmäßiger gelockert.

3 Die Früchte werden folgendermaßen vorbereitet:

- a) Korinthen und Rosinen werben gründlich in sauwarmem Waser gewaschen. Man läßt sie bann abtropfen ober trodnet sie in einem Tuch.
- b) Bafelnußterne werden, je nach Rezept, gehadt ober gemahlen.
- c) Manbeln werben, falls im Rezept nicht anders angegeben, von den Schalen befreit. Dazu gibt man sie in kochendes Wasser und läßt sie 2-3 Minuten barin ziehen (Topf von der Kochstelle nehmen!). Nachdem sie abgetropft sind, zieht man die Schalen ab und zerkleinert sie, je nach Rezept.
- d) Orangeat ober 3itronat (Guffabe) wird in feine Streifen ober fleine Burfel geschnitten.





Tür Rührteige werden die Ruchenformen mit zerlassener Butter oder Margarine aut und gleichmäßig ausgefettet,

am besten mit einem Dinsel. Anschließend kann man sie mit geriebener Gemmel ausstreuen. (Bei Springformen nur den Boden fetten!)

Rastenformen kann man nach dem Einfetten mit Dapierfutter auslegen, dadurch läßt sich das Gebäck besser aus der Form nehmen und bleibt länger frisch.

Man stellt es folgenbermaßen her:

Der Boben ber Form wirb auf weißes Papier aufgezeichnet, bann tippt man bie Form und zeichnet die Seitenlinien auf. So verfährt man nacheinander mit allen vier Seiten. Die Eden werden ausgeschnitten und die Bodenlinien gefnifft.


#### Die Berarbeitung des Teiges

Man rührt die Butter (Margarine, Schweines oder Butterschmalz) schaumig und gibt nach und nach Juder, Vanillinzuder, Eier und Gewürze hinzu. Das mit "Bakin" gemischte und gesiebte Mehl wird abwechselnd mit der Milch untergerührt. Man verwendet nur so viel Milch, daß der Teig schwer (reißend) vom Löffel fällt. Die vorbereiteten Früchte werden zuleht unter den Teig gehoben. Man füllt ihn in die vorbereitete Form.

#### Die einzelnen Arbeitsgänge

1. "Man rührt die Butter (Margarine, Schweines oder Butterschmalz) schaumig . . "

Bichtig babei ist, daß das Jett weder zu flüssig noch zu fest ist. Flüssiges Jett kann überhaupt nicht schaumig gerührt werden, und zu festes Jett muß vorher geschmeibig gemacht werden. Zu diesem Zweck wird die Rührschüssel mit heißem Wasser ausgespült und das Jett mit einem Rührlöffel tüchtig durchgearbeitet. Zum Rühren nimmt man am besten einen durchsochten Löffel. Man faßt ihn möglichst ief, hält ihn sentrecht zum Boden der Rührschüssellanschliesen zonz, Steingut- oder Porzellanschüsselm int abgerundetem Boden) und rührt nach links herum (entgegengeseht der Kaffeemühle).




Buder und Banillinzuder werben löffelweise zum schaumig gerührten Fett gegeben. Man rührt so lange, bis eine gebundene Masse entstanden ist. Feinkörniger Zuder ist grobkörnigem vorzuziehen, da er sich leichter löst.

3. ".. Eier .. "

Jedes Ei wird über einer Tasse aufsgeschlagen und geprüft, ob es frisch ist.

Die Eier werden niemals auf einmal in das mit Zuder schaumig gerührte Jett gegeben, da sie sich dann schlecht unterzrühren lassen. Jedes Ei wird jeweils gut untergerührt, bevor das nächste solgt. Wichtig ist, daß die Zett — Zuder — Eiermasse so lange gerührt wird, dis sie glatt ist und beim Aubren keine Zuder-

förner mehr zu fpuren find.



















5. "... Das mit "Badin" gemischte und gestebte Mehl wird abwechselnd mit der Milch untergerührt ..."

Man rührt jeweils 2—3 gehäufte Ef-löffel Mehl unter und gibt, wenn der Teig zu fest ist, etwas Misch hinzu. Man achtet aber darauf, daß das Mehl-"Backin"-Gemisch vollständig unter-gerührt ist, bevor Misch zugegeben wird, denn "Backin" darf nicht unmittel-dar mit Flüssigseit in Berührung tom-men. Dadurch würde seine Triedkraft vorzeitig ausgesöst und ginge verloren.

".. Man verwendet nur so viel Milch, daß der Teig schwer (reißenb) vom Löffel fällt ..."

Die notwendige Milchmenge tann nie genau angegeben werben, ba fie bon ber Alufnahmefähigfeit bes Mehls und ber Aufnahmefahigteit des Mehls und ber Größe der Eier abhängt. Der Teig hat die richtige Beschaffenheit, wenn er schwer (reißend) dom Löffel fällt. Die Zugade von zuviel Milch ist zu ver-meiden, denn es besteht die Gesahr, daß das Gebäck mißrät und Wasserstreisen erhält. Deswegen barf ber Teig niemals fo bunn fein, baß er vom Löffel läuft.

7. " . . Die vorbereiteten Gruchte werben guleht unter ben Teig gehoben . . " Die Früchte follen unter den Teig ge-hoben und nicht eingerührt werben, benn Rorinthen und Rofinen werben burch Rühren zerqueischt und färben ben Teig schmutig grau.

8. ... Man füllt ihn in die vorbereitete Form."

Der fertige Teig wird (am besten mit einem Teigschaber) in bie vorbereitete Form gefüllt und mit einer Gabel glatt gestrichen.

Die Formen muffen etwa 2/3 mit Teig gefüllt fein.


#### Das Backen von Rührteigen

Rührteig stellt man in einen kalten oder schwach vorgeheizten Bacosen. Er wird im allgemeinen bei schwacher Mittelhitze gebaden. (Siehe Tabelle für Bachitze Seite 24!) Bevor das Gebäc aus dem Bacosen genommen wird, muß auf alle Fälle die Sarprobe gemacht werden. Man sticht mit einem spissen Hölzchen möglichs in die Mitte des Gebäcs. Benn kein Teig daran hängenbleibt, ist der Ruchen gar. Man nimmt ihn aus dem Ofen, läßt ihn etwa 5—10 Minuten stehen und stürzt oder hebt ihn auf einen Orahitrost, damit er besser ausdünsten kann. Bei einer Springsorm löst man das Gebäck vor dem herausnehmen mit einem Messer vom Rand. (Siehe Biskuitteig S. 15.)

Rührteig-Rezepte findet man im Dr. Detfer Schultochbuch, z. B. für: Apfeltuchen, fehr fein, "Badin"- ober Gesundheitstuchen, Marmortuchen, Streuselluchen

und im heft "Beitgemäße Rezepte", z. B. für: Safelnufluchen, Sonigluchen, Rartoffelnapfluchen, Topfluchen.

## Anetteia



#### Die im Rezept angegebenen Zutaten, wie:

Beigenmehl (ebenso Rafao),

Dr. Detter Badpulver "Badin",

Buder.

Gewürze

(Dr. Detfer Banillinguder, Alromen ufw.),

Gier,

je nach Regept Bluffigfeit (Milch ober Baffer),

Butter (Margarine, Schweineschmal3),

ie nach Rezept Früchte

(Rorinthen, Rofinen, Safeinufterne, Manbeln, Orangeat, Bitronat=Guffade)

werden in der angegebenen Reihenfolge und in der vorgeschriebenen Menge bereitgestellt.

#### Notwendige Vorarbeiten

- 1 Das Fett muß bei der Berarbeitung fest sein; deswegen muß es vorher kalt gestellt werden.
- 2 Die Friichte werden nach der Anweisung unter Rührteig (Seite 4) vorbereitet.
- Tür Anetteig werden Backleche und Formen im allgemeinen nicht gefettet. Eine Ausnahme bilden Tortenbodenformen (mit vertieftem Rand), Tortelettes-Formen und Bleche für Stollen und für wassereiche (milchreiche) Teige.

#### Die Verarbeitung des Teiges

Mehl und "Badin" werden gemischt und auf ein Backrett (Tischplatte) gesieht. In die Mitte wird eine Vertiesung eingedrückt, Zucker, Gewürze, Eier und, je nach Rezept, Flüssigeit werden hineingegeben und mit einem Teil des Mehls zu einem dicken Vrei verarbeitet. Darauf gibt man die in Stücke geschnittene, kalte Butter (Margarine, Schweineschmalz) und, je nach Rezept, die Früchte, bedeckt sie mit Mehl, drückt alles zu einem Kloß zusammen und verknetet von der Mitte aus alse Zutaten schnell zu einem glatten Teig. Man formt ihn zu einer Rolle. Sollte der Teig klebrig geworden sein, stellt man ihn eine Zeitlang kalt oder gibt noch etwas Mehl hinzu.



#### Die einzelnen Arbeitsgänge


- 1. "Mehl und "Badin" werden gemischt und auf ein Badbrett (Tischplatte) gesiebt , . "
  - Mischen und Sieben lodert das Mehl auf und verteilt das "Backin" gleiche mäßig im Mehl. Das Gebäck wird das durch besser und gleichmäßiger gelockert. Ist außerdem Kakao angegeben, so gibt man ihn zum Mehl.






3. ".. Zuder, Gewirze, Gier und, je nach Rezept, Flüssigkeit werden bineingegeben . "

Man gibt bie Zutaten in ber angegebenen Reihenfolge in die Vertiefung. (Dabei in den Zucker wieder eine Verkiefung drücken!) Eier werden immer vor der Zugabe einzeln über einer Tasse aufgeschlagen und geprüft, ob sie frisch sind. Falls Flüssigkeit vorgeschrieben ist, gibt man sie auf den Zucker.





Für das Gelingen eines einwandfreien Anetteiges ist talte, feste Butter (Margarine, Schweineschmas) Boraussehung. Zu weiches Fett ergibt einen kledigen Teig, der sich schwer verarbeiten täßt. Mehr Mehl, als im Rezept angegeben, darf bei fettreichen Teigen nicht genommen werden, da der Teig dadurch krümelig und das Gebäck hart wird. Man ichneibet das fest es Fett in kleine Stück, devor es auf den Brei gelegt wird (verteilt sich gleichmäßiger). Sind Früchte vorgeschrieben, so werden ist auf das Kett gegeben.



7. ".. brückt alles zu einem Kloß zufammen . ."

Damit schon vor dem Aneten ein grösserer Zusammenhalt unter den Zutaten entsteht, drückt man sie ringssherum zu einem Kloß zusammen.

8. ".. und verknetet von der Mitte aus alle Zutaten schnell zu einem glatten Teig .. "

Das eigentliche Kneten zerfällt in brei Alrbeitsgänge, in: Aufheben, Ans brüden und Orehen (Abf. a-c).

a) Das Aufheben bes Teiges.
Man faßt mit gestrecken, geschloffenen Fingern unter den Teig, der Daumen liegt lose auf der oberen Teigseite; man hebt den Teig etwa zur Hälfte hoch und schlägt ihn über den liegengebliedenen Teig. Wichtig dabei ist, daß man den Teig nur lose anfaßt, um ihn nicht unnötig zu erwärmen.





















b) Das Anbrüden vird nur mit dem ges.
Das Andrüden wird nur mit dem Handballen ausgeführt, damit der Teig nicht zu weich wird. Die ganze Handfläche oder die Finger dürfen niemals den Teig beim Andrüden berühren, deswegen hält man die Finger möglichst hoch vom Teig ab.

c) Das Orehen bes Teiges. Die nächste Knetbewegung ist das Orehen des Teiges. Man legt die inneren Handstächen seicht an den Teig und bewegt ihn so, daß er eine Wiertelbrehung nach rechts macht. Hierbei wird er jedesmal auf der Tischplatte bewegt, nimmt etwas Mehl auf und kann nicht feststeben.

d) Die brei Knetbewegungen werben so lange wiederholt, bis ein glatter Teig entstanden ist. Hin und wieder schiedt man das Mehl (am besten mit einem Teigschaber) zusammen, damit alles Mehl aufgebraucht wird.

9. "... Man formt ihn zu einer Rolle. Gollte der Teig klebrig geworden sein, stellt man ihn eine Zeitlang kalt oder gibt noch etwas Mehl hinzu."
Oamit man den Teig bester ausrollen kann, formt man ihn zu einer Rolle. Oas Rieben settreicher Teige wird durch Kaltstellen beseitigt.
Un wasserreiche (mildreiche) Teige gibt man noch etwas Mehl.

10. Bevor man den Teig ausrollt, reinigt man das Bachrett (Tischplatte) von Teigresten, damit er nicht kleben kann, und bemehlt es gleichmäßig. 11. Um bie Teigbeschaffenheit beim Alusrollen nicht zu verderben, rollt man
nicht zu große Teigkfücke aus (besonbere bei Kleingebäck). Beim Alusrollen
muß sich das Rollholz wirklich brehen
und leicht über den Teig gehen (nicht
zu start brücken!).



12. Während bes Ausrollens geht man ab und zu mit einem Pfannenmesser unter dem Teig her, damit er sofort gelöst wird, wenn er irgendwo kleben sollte.



13. a) Für Kleingebäck sticht man ben Teig so aus, daß möglichst wenig Albfall entsseht, denn Knetteig wird durch erneutes Jusammenkneten und Ausrollen nicht besser.



b) Anetteigböben für Obsttorten werben entweder in Springsormen ober in gesetteten Tortenbodensormen gebaden, Bei einer Springsorm rollt man 2/3 der angegebenen Teigmenge auf dem Boden der Form aus. Der Rest des Teiges wird zu einer Rolle gesormt, als Rand auf den Boden gelegt und mit 2 Fingern so an den Springsormrand gedrück, das der Rand etwa 3 cm hoch wird. Danach stick man den Boden mehrmals mit einer Gabel ein, damit der Boden seine Luftsblasen besommt.



#### Das Baden von Anetteigen

Anetteig stellt man am besten in einen vorgeheizten Bacoscn. Er wird im allgemeinen bei guter Mittelhiche gebacken. (Siehe Tabelle für Vachiche S. 24!) Wenn das Sebäck gebacken ist, wird es sofort aus der Form gelöst oder vom Vachlech genommen. Dann legt man es (Aleingebäck einzeln nebeneinander) auf einen Orahtrost zum Auskühlen.

Anetteig-Rezepte findet man im Dr. Detter Schultochbuch, z. B. für: Apfeltorte, gedeckt, Mailänder Apfelkuchen, Quarkstollen, Teegebäck, Batelnußtranz, Obsiktorte, Rumtörtchen, Terrassen,

und im Seft "Zeitgemäße Rezepte", z. B. für: Rartoffelhörnchen, Rartoffelftrubel, Weihnachteschnitten,

Weihnachtsstollen.

# Biskuitteig



#### Die im Rezept angegebenen Zutaten, wie:

Gier,

Baffer,

Buder,

Dr. Detfer Banillinguder,

Gewürze

(Dr. Detfer Aromen, ufw.),

Beizenmehl (ebenfo Rafao),

Dr. Detfer "Guftin"

(ebenso Dr. Detfer Pubbingpulver ober Gogenpulver),

Dr. Deifer Badpulver "Badin",

je nach Rezept Saselnußterne oder Mandeln

werden in der angegebenen Reihenfolge und in der vorgeschriebenen Menge bereitgestellt.

#### Notwendige Vorarbeiten

- 1 haselnußkerne und Mandeln werden nach der Anweisung unter Rührteig (Seite 4) vorbereitet.
- 2 Biskuitteig wird im allgemeinen in Formen oder auf Bakblechen gebaden, deren Boden gefettet und mit einem Papierfutter ausgelegt ist.
  - a) Das Papierfutter für eine Springform wird folgendermaßen hergestellt: Die Form wird umgedreht (Boben nach oben) und ein weißes Papier daraufgelegt. Mit einem Messer streift man das am Rand überstehende Papier ab.





- b) Das Ausfetten ber Form:
  Der Boben wird gut mit zerstaffener Butter ober Margarine eingefettet am besten mit einem Pinsel. Der Rand darf nicht gesfettet werden. (Eine Ausnahme macht Schofoladendiskutt.)
- c) Das Papierfutter wird auf den gefetteten Boden gelegt und gut angedrückt.



#### Die Verarbeitung des Teiges

Man schlägt das Eigelb und das Wasser mit einem Schneebesen schaumig und gibt nach und nach <sup>2</sup>/<sub>8</sub> des Zuders snit dem Banillinzuder dazu. Danach schlägt man so lange, die eine kremartige Masse entstanden ist. Unter den Eigelbkrem mischt man die Gewürze. Das Eiweiß wird zu steisem Schnee geschlagen. Dann gibt man unter ständigem Schlagen nach und nach den Rest des Zuders dazu. Der Schnee muß so kest sein, daß ein Schnitt mit einem Messer sichtbar bleibt. Der Schnee wird auf den Eigelbkrem gegeben, darüber wird das mit "Basin" und "Gustin" gemischte Mehl gesiebt. Man zieht alles vorsichtig unter den Eigelbkrem und füllt den Teig in die gesettete, mit Papiersutter ausgelegte Form (Backblech).

#### Die einzelnen Arbeitsgänge

1. "Man schlägt das Eigelb.."

Zedes Ei wird über einer Tasse aufgeschlagen und geprüft, ob es frisch ist. Damit sich das Eiweiß zu recht steisem Schnee schlagen läßt, muß es sehr scharf vom Eigelb getrennt werden. Man schlägt das Eiweiß erst unmittelbar vor der Beiterverarbeitung.





".. und das Baser mit einem Schneebesen schaumig.."

Zum Eigelb gibt man das Waser. Ist die Wassermenge im Rezept in einer Spanne angegeben, so richtet man sich nach der Größe der Eier. Bei kleinen Eiern nimmt man die größere und bei großen Eiern die kleinere Wassermenge. Eigelb und Wasser müsen dor Zugabe des Zuckers tüchtig geschlagen werden. Biskuitteig arbeitet man am schneeßesen.



3. ... und gibt nach und nach 2/3 des Juders mit dem Panillinzuder dazu. Danach schlägt man so lange, bis eine fremartige Masse entstanden ist. Unter den Eigelöfrem mischt man die Gewürze...

Der Zuder wird nicht auf einmal zum Eigelb gegeben, sondern nach und nach. Die Beschaffenheit der Masse prüft man, indem man sie vom hochgehaltenen Schneebesen in Kingen in die Kührschüsel saufen läßt. Wenn diese Kinge

nicht sofort zerfließen, sondern turze Zeit stehenbleiben, ift die Masse tremartig. Die Gewürze werben in den fertig geschlagenen Eigelbtrem gegeben.



4. ... Das Eiweiß wird zu steisem Schnee geschlagen. Dann gibt man unter ständigem Schlagen nach und nach den Rest des Juders dazu. Der Schnee muß so fest sein, daß ein Schnitt mit einem Messer sichtbar bielbt ...

Für das Gelingen von Biskuitgebad ist wirklich steifer Eierschnee Boraussehung, benn er dient mit zur Loderung bes Teiges. Das Eiweiß wird zuerst ohne Zuder zu festem Schnee geschlagen. Zur

Drüfung der Festigseit zieht man den Schneebesen aus der Schüssel und dreht ihn fenfrecht nach oben. Der Schnee ist steil genug, wenn die beim Herausziehen gebildeten Schneespischen sentrecht stehenbleiben. Danach wird der Zuder eflösselweise unter den Eierschnee geschlagen. Man schlägt jedoch nach jeder Zuderzugabe so lange, die ein Schnitt mit einem sauberen Messer sichtbar bleibt (ober Spikenprobe wie oben), andernsfalls wird er flüssig.



5. ".. Der Schnee wird auf den Eigelbfrem gegeben, darüber wird das mit "Bacin" und "Gustin" gemischte Mehl gesiebt . ." Mischen und Sieben lockert das Mehl

Mighen und Seleven tottert das Mehr auf und verteilt "Gustin" (Gossenpulver, Puddingpulver, Kakao) und "Backin" gleichmäßig im Mehl. Das Gebäck wird badurch besser und gleichmäßiger gelockert.

Sind Hafelnufterne ober Mandeln vorgefchrieben, so werben sie auf das Mehl gegeben.

6. ".. Man sieht alles vorsichtig unter ben Eigelbtrem . ."

Damit der Eierschnee nicht zerstört wird, durfen die Zutaten keineskalls untergerührt werden. Man zieht deswegen den Schneedesen dorsichtig von einer Seite der Schüssel die zur anderen durch den Teig (dabei über den Boden der Schüssel zur anderen der Schüssel zur anderen der Schüssel zur anderen der Schüssel zur anderen der Schüssel zur der den Schender der Abigsel zur der Abigsel zur der Teig heraus und schüttelt ihn leicht, damit der Teig herausfällt. In Butter angegeben, so wird sie zerlassen, abgekühlt und beim Mischen der Zutaten vorsichtig nach und nach dazugegeden. Die Zutaten sind genügend bermischt, wenn kein Mehl ("Gustin") mehr zustehen ist. Diese Arbeit muß schnell erfolgen, andernfalls fällt der Eierschnee zusammen.



ber Mitte aus zum Rand hingeschoben.



(Oberfläche wird baburch glatter.) In der Mitte barf jedoch tein Loch entstehen.

#### Das Backen von Biskuitteigen

Biskuitteig muß fofort nach Fertigstellung gebaden werden, da sonst der Eierschnee zerläuft. Man stellt ihn am besten in einen gut vorgeheizten Bacosen. Er wird im allgemeinen bei guter Mittelhiße gebaden. (Siehe Tabelle für Bachitze S. 24!) Bevor das Gebäd aus dem Ofen genommen wird, muß auf alle Fälle die Garprobe gemacht werden. Man sticht mit einem spigen hölzchen möglichst in die Mitte des Gebäds. Wenn kein Teig daran hängenbleibt, ist der Kuchen gar.

Benn ber Bistuit etwas abgefühlt ift, löft man ihn mit einem Messer vom Springform-rand und entfernt diesen.






Damit das Gebäck besser ausdünsten kann, stürzt ober legt man es auf einen Drahtrost. Aus demselben Grund wird das Papier sosort nach dem Stürzen vom Viskuitboden abgezogen. (Soll der Viskuitboden nicht am gleichen Tag gebraucht werden, läßt man das Papier bis zum Gebrauch des Vodens darauf.)

Biskuitteig=Rezepte findet man im Dr. Detker Schultschbuch, z. B. für: Butterfremtorte, Früchtebror, Löffelbiskults, Luisentorte, Möhrenkuchen, Obiskuchen in einer Springform, Punschtorte Schotolabentorte

und im heft "Zeitgemüße Rezepte", z. B. für: Bisfultrolle, Ralige Marzipantorte, "Gustim"-Plätichen,

Nußtorte.

# Brandteig



#### Die im Rezept angegebenen Zutaten, wie:

Wasser,

Butter (Margarine ober Schweineschmalz),

Weizenmehl,

Gier,

Dr. Deifer Badpulver "Badin"

werden in der angegebenen Reihenfolge und in der vorgeschriebenen Menge bereitgestellt.

#### Notwendige Vorarbeiten

1 Das Mehl wird gesiebt.

Das Sieben lodert bas Mehl auf.



2 Brandteig wird auf einem mit Mehl bestäubten Badblech gebacken.

a) Man siebt etwas Mehl auf das Bakblech.



b) Damit bas Mehl gleichmäßig und in nicht zu dider Schicht auf dem Badblech liegt, schlägt man das Badblech mit einer Seitenkante auf einen Tisch.



#### Die Verarbeitung des Teiges

Man bringt Basser und Fett, am besten in einem Stieltops, zum Kochen, dann nimmt man den Tops von der Kochstelle, schüttet das gesiebte Mehl auf einmal hinein, rührt es zu einem glatten Kloß und erhiht diesen unter Rühren noch etwa 1 Minute. Den heißen Kloß gibt man sosort in eine Schüssel und rührt nach und nach die Eier darunter. Beitere Eizugabe erübrigt sich, wenn der Teig start glänzt und so vom Löffel abreißt, daß lange Spiken hängenbleiben. Danach gibt man das "Backn" in den erkalteten Teig.









#### Die einzelnen Arbeitsgänge

1. "Man bringt Baffer und Jett, am besten in einem Stieltopf, zum Kochen, dann nimmt man den Topf von der Kochstelle, schüttet das gesiedte Mehl auf einmal hinein, . . " Bichtig dabei ist, daß das Mehl beim Kochen nicht klumpt. Deswegen nimmt man das tochende Wasser von der Kochstelle und gibt das gestebte Mehl auf einmal hinein. Niemals langfam einstreuen!

2. ".. rührt Kloß.." es au einem alatten Sobald bas Mehl ins heiße Wasser gegeben wirb, muß man raich rühren und zwar fo lange, bis ein alatter Rloß entstanden ift.

3. ".. und erhigt biefen unter Rühren noch etwa 1 Minute .. " Durch biefes Erhiten (Abbrennen) wird ber Teig fester. Ein Zeichen für

genügend langes Abbrennen bes Teiges. ist eine bunne Haut am Boben bes Topfes (fiehe nächste Abbilbung).


".. Den heißen Kloß gibt man sofort in eine Schuffel .. " Man gibt ihn in eine Schüffel, bamit er schneller abfühlt.

5. ". . und rührt nach und nach bie Gier barunter . . "

Die Gier tommen in ben heißen Teig. Jebes El wird über einer Taffe aufgeschlagen und geprüft, ob es frisch ift. Man gibt ein Gi nach bem anberen in ben Teig, weil fie fich bann beffer unterrühren laffen.

6. " . . Beitere Eizugabe erübrigt sich. wenn der Teig stark glänzt und so vom Löffel abreißt, daß lange Spiken bangenbleiben . .

Da bie Große ber Gier verichieben ift. prüft man nach ber Zugabe bes vor-letten Gies bie Teigbeschaffenheit. Gollte ber Teig schon start glänzen und so vom Löffel reißen, daß lange Spihen hängenbleiben, muß weitere Eizugabe unterbleiben. Zu flussiger Teig ergibt breit-gelaufenes Gebad, Andernfalls verquirlt man bas lekte Ei und gibt nur fo viel wie notwendig bavon in den Teia.



"Badin" barf niemals vor bem Baden mit warmen Zutaten zusammengebracht werben, ba feine Triebfraft bann vorzeitig ausgelöst wird und verlorengeht. Deswegen wird bas "Badin" bei Brandteig nicht mit bem Dehl gemischt, fonbern gulekt unter ben Teig gerührt.

8. Will man ben Teig 3. B. zu Windbeuteln ausbaden, bann fest man ihn mit 2 Teelöffeln auf ein vorbereitetes Badblech. Man tann bazu auch einen Sprikbeutel nehmen.

Soll der Teig in Fett ausgebaden wer-ben, bann wird er mit 2 Teelöffeln abgestochen ober in Form von Kränzen auf ein gefettetes Pergamentpapier ge-fpritt und in bas heiße Fett gegeben.







#### Das Backen von Brandteigen

Man stellt den Teig am besten in einen gut vorgeheizten Badofen. Er wird bei starker Sike gebaden. (Siebe Tabelle für Badbige G. 24!) Erft gegen Enbe ber Badzeit barf der Ofen vorsichtig geöffnet und nach dem Gebad gefeben werden, da es fonft leicht zusammenfällt.

Bird der Teig in Jett ausgebaden, bann erhiht man es vorher genügend, damit das Gebad nicht zu viel gett aufnehmen tann. Das Ausbadfett bat ben richtigen Sigegrad, wenn fich um einen in das Jett gehaltenen Solziöffelftiel Bläschen bilden.

Brandteig-Rezepte findet man im Dr. Detfer Schultochbuch für:

Windbeutel und Eclairs (Liebestnochen).

### Das Füllen, Verzieren und Überziehen von Torten



#### I. Das Füllen von Torten

1. Der Bisfultboben wird so auf einen Bogen Papier gelegt, daß die Unterseite, die glatter ist als die Oberseite, nach oben kommt. Er kann mit einem Zwirnsfaden ober großen Messer in Schichten geteilt werden. Damit die Schichten gleichmäßig die werden, schneibet man den Tortenrand vorher mit einem kleinen, spiken Messer ringsherum etwa 1 cm tief ein.



2. Nachdem man einen Zwirnsfaben in ben Einschnitt gelegt hat, werden die Enden des Zwirnsfabens über Kreuz gelegt und fest angezogen, babei durchtichneibet der Faben das Gebäck.



3. Damit die Tortenschicht nicht bricht, hebt man sie mit einem Papier ab. Dazu wird das Papier an der vorderen Rante nach unten eingeknifft und unter die obere Schicht geschoben. Der Zeigefinger faßt ab und zu an die obere Schicht, damit das Papier nachgezogen werden kann.



4. Die obere Schicht wird abgehoben.

5. Soll der Biskuitboben mit einem Messer geteilt werden, dann nimmt man am besten ein Messer, das größer ist als der Boben.



6. Zum Füllen eignet sich Butterfrem, hergestellt mit Or. Oetker Pubbingpulver, ober Marmelade (Konfitüre). Bei Butterkremfüllung kann man zur Abwechstung eine Schicht mit Marmelade bestreichen. Dazu nimmt man einen Teigschaber, ein Messer ober ein Pfannenmesser.



7. Man legt mit Hilfe bes Papiers die beiben Schichten wieder aufeinander. Hierbei ist wichtig, daß die Schichten "Kante auf Kante" geseht werden.



8. Die andere Schicht wird mit Butterfrem bestrichen und die britte Schicht barauf gelegt.



#### II. Das Berzieren der gefüllten Torte mit Butterfrem

1. Die Torte wird auf der oberen Seite und am Rand mit Butterfrem bestrichen. Für das Verteilen des Krems am Rand nimmt man am besten ein Tafelmesser.





2. Der Rand fann mit Schofoladenstreusel, Spaltmandeln, gemahlenen Haselnußfernen ober gebräunten Kaserslocken verziert werden. Dazu gibt man die Streusel auf die Papierunterlage ganz dicht ringsherum an die Torte und schiedt sie am Rand mit einem Messer oder Teigschader hoch.



3. Bevor die Torte mit Butterfrem verziert wird, teilt man die Oberfläche mit einem Zwirnsfaden oder Messer in gleichmäßige Stücke ein. (Bei einer Springform von 24 cm Durchmesser in 12 Stücke, von 26 cm in 16 Stücke und von 28 cm in 20 Stücke.)



4. Beim Verzieren muß der Sprisdeutel jenkrecht zur Torte gehalten werden, mit der rechten Hand wird der Beutel zugehalten und der Krem herausgedrückt. Die linke Hand führt den Beutel. Man umschließt ihn jedoch nicht mit der ganzen Hand, sondern faßt mit Daumen und Zeigefinger die Tülle dzw. den Tüllenansah. (Sonst wird der Krem durch die Handwärme flüssig und läßt sich nicht sprihen.)




5. Die Torte wird von der Papierunterlage auf die Tortenplatte geseht. Damit die Torte nicht bricht, faßt man mit einem Pfannenmesser und der linken Sand darunter.



#### III. Das überziehen der gefüllten Torte mit einem Guß

1. Die Torte wird vor dem Auftragen des Gusses dunn mit Marmelade bestrichen, damit der Guß nicht einsidert und glänzend wird. Dazu nimmt man eine glatte, nicht stüdige Marmelade, für weiße Güsse am besten Aprisosenmarmelade. (Stüdige Marmelade muß vorher durch ein Sieb gestrichen werden.)





3. Man verstreicht ihn schnell mit einem großen Messer, und zwar so, daß er an den Kändern herunterläuft. Das Messer muß dabei schräg gehalten und nur leicht aufgedrückt werden. Wenn bei der Verteilung des Susses die Richtung des Messes die Richtung des Messes der muß, darf es nicht jedesmal aus dem Suß herausgezogen werden, weil dadurch leicht Krümel von dem Bistuitboden abgehoben werden und diese den Suß unansehnlich machen.



4. Der heruntergelaufene Guß wird am Tortenrand mit einem schräg gehaltenen Messer glatt und hoch gestrichen.



5. Die Torte kann mit abgezogenen, hals bierten Manbein (Saseinußkernen) verziert werden. Der Guß darf jedoch noch nicht angetrodnet sein, weil dann die Mandeln nicht mehr haften. Deswegen ist schneiles Alrbeiten erforderlich. Weiterhin ist wichtig, daß man die Torte so schneil wie möglich auf eine Tortenplatte seht oder daß man den Guß erst vollfändig trochen läßt (andernsalls Risse im Guß).



Tortenrezepte findet man im Dr. Detfer Schultochbuch und im Seft "Zeitgemäße Rezepte". (Siehe Seite 15 dieses Heftes.)